


Общий порядок настройки

Общий порядок настройки сервера кэширования данных (Redis)

Версия 8.0



Эта документация предоставляется с ограничениями на использование и защищена законами об интеллектуальной собственности. За исключением случаев, прямо разрешенных в вашем лицензионном соглашении или разрешенных законом, вы не можете использовать, копировать, воспроизводить, переводить, транслировать, изменять, лицензировать, передавать, распространять, демонстрировать, выполнять, публиковать или отображать любую часть в любой форме или посредством любые значения. Обратный инжиниринг, дизассемблирование или декомпиляция этой документации, если это не требуется по закону для взаимодействия, запрещены.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и не может гарантировать отсутствие ошибок. Если вы обнаружите какие-либо ошибки, сообщите нам о них в письменной форме.

Содержание

Общий порядок настройки сервера кэширования данных (Redis)

4

Общий порядок настройки сервера кэширования данных (Redis)

ПРОДУКТЫ: ВСЕ ПРОДУКТЫ

Использование сервера кэширования данных Redis позволит упростить выполнение трудоемких запросов к базе данных. Это ускоряет работу системы и снижает затраты ресурсов.

Пакет Redis доступен в стандартных репозиториях Debian. Ниже описана установка Redis на Debian и производных дистрибутивах, таких как Ubuntu и Linux Mint. Чтобы установить Redis:

1. Войдите в систему как администратор (root):

sudo su

2. Обновите список пакетов:

apt-get update

3. Установите Redis:

apt-get install redis-server

- 4. Настройте Redis таким образом, чтобы он запускался как системная служба systemd. Для этого:
 - а. Откройте **redis.conf** в текстовом редакторе от имени пользователя root. Например, для этого можно использовать текстовый редактор Nano:

nano /etc/redis/redis.conf

- b. Найдите запись "supervised no". Замените запись на "supervised systemd".
- с. Сохраните изменения и закройте текстовый редактор.
- d. Перезагрузите сервер Redis:

systemctl restart redis-server

e. Выйдите из root-сессии:

exit